

1.神州网信官网-下载中心



<https://download.cmgos.com/>

<https://download.cmgos.com/> 镜像下载>订单授权下载

*根据OEM的需要提供“镜像下载”功能

神州网信
CMIT

首页 · 新闻中心 · 产品与服务 · 合作伙伴 · 关于我们 · 加入我们 · 中文(中国)

产品与服务 > 授权与下载

镜像下载 ^

OEM用户下载

订单授权下载

工具下载 v

开放激活

订单授权用户验证

序列号 (SN) 或订单编号:

序列号 (SN) : 神州网信产品标签上的序列号 订单编号: 以ORD开头; 开放激活后发送到您预留邮箱的订单确认函邮件中

安装镜像

重要声明

如果您使用该镜像全新安装你的系统，请注意：

- 1) 这是 Windows 10 神州网信政府版 V2022-L 的标准安装镜像；
- 2) 该镜像不包含电脑制造商出厂预装Windows 10神州网信政府版 V2022-L版本操作系统中针对特定机型的预装软件、设备驱动或其它定制内容；
- 3) 如果您需要恢复出厂预装的Windows 10神州网信政府版，请联系您的电脑制造商；
- 4) 如果您需要包含2) 中内容的恢复镜像，请联系您的电脑制造商；
- 5) 该镜像全新安装、使用系统过程中遇到的任何问题，请联系您的电脑制造商解决。

安装CMGE
V2022-L系统
的最小系统需
求为：

处理器: 1 GHz 及以上x64兼容处理器, 支持PAE、NX及SSE2指令集的特性;

内存: 2GB 及以上;

硬盘: 必须包含至少一块不可移动硬盘, 32GB 及以上可用空间


显卡: 支持DirectX 9 及以上;

显示器: 1024 x 768 分辨率及以上。

网络: 必须包含至少一种网络连接选择, 如 Wi-Fi 或以太网适配器;

CMGE V2022-L或不包含少数计算机的硬件驱动, 请在安装后从计算机的提供商处获取。

神州网信支持网站-CMGE相关工具下载



<https://support.cmgos.com/category/updatedownload/cmgetools/>



神州网信 CMIT

Windows 10 神州网信政府版麦克风/摄像头开关工具使用须知

服务支持

使用须知

- 神州网信技术有限公司基于中国国家标准、业界最佳实践以及政府单位的实际情况，为防止麦克风和摄像头默认状态造成的安全风险，对Windows 10 神州网信政府版做了出厂“默认设置”，关闭了麦克风(Mic)及摄像头(Camera)；
- 如果用户需要使用麦克风(Mic)或摄像头(Camera)，用户可以自行开启，用户应清楚了解在办公环境下不正确设置和使用麦克风和摄像头可能带来的安全风险；
- 为帮助用户方便开启麦克风和摄像头功能，神州网信发布了开启的工具，用户可以根据自己的情况下载并使用这些工具。

单位名称 (必填)

姓名 (必填)

电话 (必填)

您的邮箱 (必填)

我已认真阅读并完全理解此使用须知

提交并下载


CMGEMicCameraTool

- 使用须知
- 可执行文件格式，无需安装，可直接“双击”打开使用
- 可查看当前麦克风/摄像头状态
- 点击按钮开启/关闭对应功能




禁用“关机：清除虚拟内存页面文件”

- 现象：
CMGE默认开启该选项，可能会影响用户关机及重启速度
- 风险：
禁用该选项后，可能导致用户数据泄露
- .msi文件，双击运行安装，重启生效



Optional Package(OPK 按需功能)安装



OPK-Installer

- Optional Package安装程序。可执行文件格式, 无需安装, 可直接“双击”打开使用
- 支持离线OPK安装
- 工具下载:
- https://support.cmgos.com/cmgehelp/hottopic/opk_howto

OPK-安装/卸载步骤

- 选中需要安装的OPK名称栏, 点击“安装” / “卸载”即可
- **不需要**再单独下载OPK安装包使用命令安装
- 详细操作步骤将随OPK-Installer工具同时提供在support网站

Optional Package(OPK 按需功能)安装

组策略修改

由于运营商或用户单位对网络的管控，在某些网络环境下可能无法实现在线安装，请使用“离线安装”方式)

- 1、打开组策略编辑器
- 2、启用“计算机配置—管理模板 – 系统—指定可选组件安装和组件修复的设置”，并设置“备用源文件路径”为目标地址 \\opk.cmgos.com\cmgeopk\2022\
- 3、启用“计算机配置—管理模板 – 网络 – Lanman工作站 – 启用不安全的来宾登录 ”

OPK 启用/关闭步骤

- 设置->应用->应用和功能->可选功能
- 或
- 控制面板->程序或功能->“启用或关闭Windows 功能”

